


E-Mail-Kontoeinrichtung für Windows Live Mail 2011 - POP3

Über POP3 (Post Office Protocol Version 3), werden lediglich die E-Mails aus dem Ordner des Posteingangs vom Server heruntergeladen. Hier kann der Nutzer selbst wählen, ob diese vom Server gelöscht oder behalten werden sollen.

Schritt 1

Auf dem Startbildschirm des E-Mailprogramms „Windows Live Mail“ werden Ihnen mehrere Registerkarten angezeigt. Um ein neues E-Mail-Postfach anzulegen klicken Sie bitte auf den Reiter „Konten“. Der Button „E-Mail“ schafft die Möglichkeit ein neues E-Mail-Konto einzurichten.



Per Klick auf den Button „E-Mail“ öffnet sich das Fenster „E-Mail-Konten hinzufügen“. Die Einrichtung eines neuen E-Mail-Kontos kann somit beginnen.

Schritt 2

Bitte tragen Sie unter „E-Mail-Adresse“ und „Kennwort“ die Ihnen von uns zugeschickten Anmeldedaten ein. Geben Sie in das Feld „Anzeigename für Ihre gesendeten Nachrichten“ den Namen ein, der dem Empfänger Ihrer E-Mails als Absender angezeigt werden soll. Bitte setzen Sie zudem einen Haken im Feld „Kennwort speichern“ sowie in dem Feld „Servereinstellungen manuell konfigurieren“.

Um nun zu den Servereinstellungen zu gelangen klicken Sie bitte auf „Weiter“.

Windows Live Mail

E-Mail-Konten hinzufügen

Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie über eine Windows Live ID verfügen. Falls Sie über keine verfügen, können Sie später eine erstellen.
[Bei Windows Live anmelden](#)

1

E-Mail-Adresse:
Max-Muster@iz-kom.de
[Windows Live-E-Mail-Adresse holen](#)

Kennwort:
.....
 Dieses Kennwort speichern

Anzeigename für Ihre gesendeten Nachrichten:
Max Muster

Servereinstellungen manuell konfigurieren

Die meisten E-Mail-Konten können mit Windows Live Mail verwendet werden, einschließlich
Hotmail
Gmail
und viele weitere.

2

Abbrechen Weiter

Schritt 3.1

Um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen, müssen die Nachrichten entweder auf dem Server (Verbindung IMAP-Server) oder auf Ihrem Computer (Verbindung mit dem POP3-Server) gespeichert werden. Nachstehend müssen Sie die Servereinstellungen konfigurieren. Diese werden mit dem folgenden Popup-Fenster abgefragt.

Möchten Sie Ihre E-Mails verschlüsselt übertragen, geben Sie die bitte die nachfolgenden Daten für den Posteingangs- und Postausgangsserver ein.

Informationen zum Posteingangsserver:

Servertyp: POP

Serveradresse: mail-ssl.iz-kom.de

Port: 995

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Authentifizierung mit: Klartext

Informationen zum Postausgangsserver:

Server-Adresse: mail-ssl.iz-kom.de

Port: 465

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Erfordert eine Authentifizierung

Windows Live Mail

Servereinstellungen konfigurieren

Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Servers nicht kennen.

Informationen zum Posteingangsserver	Informationen zum Postausgangsserver
Servertyp: POP	Serveradresse: mail-ssl.iz-kom.de
Serveradresse: mail-ssl.iz-kom.de	Port: 465
Port: 995	<input checked="" type="checkbox"/> Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)
<input checked="" type="checkbox"/> Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)	<input checked="" type="checkbox"/> Erfordert eine Authentifizierung
Authentifizierung mit: Klartext	
Anmeldebenutzername: Max-Muster@iz-kom.de	

Abbrechen Zurück Weiter

Schritt 3.2

Möchten Sie Ihre E-Mails unverschlüsselt übertragen, geben Sie die bitte die nachfolgenden Daten für den Posteingangs- und Postausgangsserver ein.

Posteingangsserver:

Servertyp: POP

Server-Adresse: pop.iz-kom.de

Port: 110

Keinen Haken bei „*Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)*“ setzen!

Authentifizierung: Klartext

Postausgangsserver (SMTP):

Server-Adresse: smtp.iz-kom.de

Port: 25

Keinen Haken bei „*Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)*“ setzen!

Erfordert eine Authentifizierung

Schritt 4

Sie haben alle notwendigen Informationen eingegeben. Die Einrichtung des neuen E-Mail-Kontos ist damit abgeschlossen. Das neue E-Mail-Konto wurde erfolgreich in das Programm eingebunden. Ab sofort können Sie mit Ihrer persönlichen IZ-KOM E-Mail-Adresse Mails empfangen und versenden.

Klicken Sie auf „Fertig stellen“, um den Assistenten zu schließen.

